

** لإظهار شريط أدوات الرسم : ١ ـ افتح قائمه العرض View ومنها اختر الامر Toolbars ثم شريط Drawing كما هنا :



٢ - أو من شريط الادوات القياسي اضغط زر Drawing كما هنا:



٣- أو اضغط بالزر الايمن للماوس على منطقه خاليه من شريط الاداوت القياسي ثك اختر Drawing كما هنا:



في جميع الحالات سيظهر لك شريط أدوات الرسم كما هنا ، ويتكون من الازار التاليه:



- ١ زر أدوات الرسم المختلفه Draw .
- ٢ زر احتواء او اختيار الاشكال Select Objects .
 - . Auto Shapes زر اختيار الاشكال التلقائيه زر اختيار
 - ٤ زر رسم خط مستقيم Line .
 - ه زر رسم الاسهم Arrow .
 - . Rectangle زر رسم مربع زر
 - ٧ زر رسم الأشكال البيضاويه Oval .
 - . Text Box ic
 - 9 زر إدراج الاشكال Word الكتابيه WordArt .
- . ا- زر إدراج الاشكال والمخططات التفصيليه Diagram or Organization Chaet Insert
 - ۱۱ زر إدراج Clip Art الم
 - . Insert picture زر إدراج الصور
 - ۱۳ زر تلوین الاشکال Fill Color .
 - ٤ زر تلوين الخط Line Color
 - ٥١ زر تلوين النص Font Color


- . Line Style زر نمط وشكل الخط 17
- 14 زر نمط وشكل الخط المتقطع Dash Style .
 - . Arrow Style زر نمط وشكل الاسهم
 - . Shadow Style زر نمط التظليل ١٩
 - ۲۰ زر نمط التأثير ثلاثي الابعاد D Style۳

رسم الخطوط:

** الخط المستقيم:


يعتبر زر Auto Shapes الموجود في شريط أدوات الرسم و هو المسئول عن رسم العديد من الخطوط في الاشكال ، التي تبدأ من الخطوط في الاشكال التكوينيه (التي تعتمد على التكوين اليدوى) .

١ – إضغط زر Shapes Auto ثم اختر Line من القائمه التاليه:




٢ – سيتحول السهم الى شكل + يمكنك التحرك والتوجه الى المكان الذى تريد ان ترسم فيه الخط ثم إضغط زر الماوس الايسر واسحب الماوس الى مكان نهايه الخط ثم حرر زر الماوس .

٣ - سيظهر الخط كما بالشكل التالي:



وتلاحظ وجود دائرتين في بدايه ونهايه الخط و هما المستخدمان في تكبير او تصغير او تحريك الخط حسب الارادة (تذكر انه يمكنك تحريك الخط أسفل او أعلى أو الى الاجناب بإستخدام الاسهم ف لوحه المفاتيح) .

٤ - لتغيير سمك الخط إضغط ضغطاً مزدوجاً على الخط سيظهر المربع Format AutoShape اختر منه Color and Lines ثم من المستطيل Style اختر نمط وشكل الخط كما بالشكل التالي:



كل مامضى ينطبق تمام على الاسهم ايضاً ..او عن طريق زر نمط وشكل الخط Line Style ونمط وشكل الخط المتقطع Dash مباشرة من شريط الرسم ..


** الخط المنحنى:

١- اضغط زر Auto Shapes ثم اختر Lines من القائمه ثم Auto Shapes من القائمه التاليه:



٢ – سيتحول السهم الى شكل + يمكنك التحرك والتوجه الى المكان الذى تريد ان ترسم فيه بدايه المنحنى ثم إضغط زر الماوس الايسر واسحب الماوس الى مكان الانحناء ثم اضغط زر الماوس كما بالشكل التالى ، (ويمكنك رسم عده منحيات فى منحنى واحد) .

حمد بسطاوی




١- سيظهر المنحنى كما بالشكل السابق وتلاحظ وجود دوائر في جميع محاور المنحنى كما ان الدائرة الخضراء العلويه تمكنك من تدوير الشكل على المحور الافقى (وتذكر ايضا انه يمكنك تحريك المنحنى باستخدم اسهم لوحه المفاتيح).

** الخط الحر:


يساعد برنامج Word على رسم اشكال غير نمطيه FreeForm المتعدده الخطوط وغير الموجودة في القائمه AutoShape

١ – اضغط زر AutoShapes ثم اختر Line من القائمه ثم FreeForm من القائمة كما بالشكل التالى:




٢ – سيتحول السهم الى شكل + يمكنك التحرك والتوجه الى المكان الذى تريد ان ترسم فيه بدايه الخط ثم اضغط زر الماوس الايسر واسحب الماوس الى مكان نهايه الخط الثانى وبدايه الخط الثانى و بدايه الخط الثائث و بدايه الخط الثائث و بدايه الخط الثائث و هكذا ... حتى نهايه اخر خط فى الشكل وحرر الماوس بالضغط على Enter من لوحه المفاتيح (لاحظ انه يمكنك رسم خطوط مستقيمه مع إنحناءات فى الخط الحر الواحد)

٣ - عن ظهور الشكل الحر كما بالشكل التالي:




تلاحظ وجود دوائر في جميع محاورة وتستخدم في تكبير او تصغير او تحريك الخط الحر حسب الارداة والدائرة الخضراء ثابته في جميع الاشكال تمكنك من تدوير الشكل على المحور الافقى (ومن لوحه المفاتيح تستطيع التحريك لاسفل واعلى)


٤ ـ ـ لتعديل المنحيات او الخطوط المكونه للخط الحر ، اضغط على الشكل ثم اضغط على الزر Draw ثم اختر الامر Edit Points كما بالشكل التالى :



٥ - سيظهر الشكل كما ترونه بالشكل التالى:



٦- كما نرى فإن المربعات الموجوده على الخط تساعدك على تغيير اى منطقه من الخط.
٧- كبر الصفحه وضع المؤشر على اى مربع منهم فيتحول الى مربع مفرغ كما ترى بالشكل التالى:




اسحب المربع الى المكان الاخر المعدل مع الاحتفاظ على زر الماوس الايمن ، سيظهر خط احمر متقطع يوضح المكان الجديد للخط المعدل كما سيظهر خطان ازرقان على جانبى هذه النقطه المعدله كما ترى بالشكل من هذين الخطين يمكنك ضبط درجه الانحناء كما تشاء عن طريق سحب الخط إفلاته .

- ولإلغاء أحد هذه المربعات قف على المربع المراد إلغاؤه ثم اضغط المفتاح Ctrl بإستمرار حتى يتحول المربع المفرغ الى علامه x ثم اضغط الزر الايسر للماوس.


رسم الاشكال المغلقه:

نتكون معظم الرسومات التقليديه – بغض النظر عن الخطوط التي هي اساس رسم الشكل من الاشكال المغلقه التي لا تخرج عن المربع والمستطيل والدائرة والمعين والشكل البيضاوي ، فهذه الاشكال الاساسيه أما غير ذلك من غير التقليدي يوفرة برنامج Word .. ولإدراج شكل اخر اختر مايلي :

۱- - اضغط على AutoShapes ثم اختر BasicShapes من القائمة ثم اختر الشكل الذي تريد من القائمه التي تظهر كما هنا:




٢ – سيتحول سهم الماوس الى الشكل + توجه الى المكان الذى تريد ان ترسم فيه الشكل ثم إضغط زر الماوس الايسر واسحب الماوس الى مكان نهايه الشكل وحرر بعدها الماوس كما بالشكل التالى:




ونلاحظ وجود نفس الدوائر على جانبي الشكل وهي للتصغير والتكبير والدوران كما قلنا


٣ – ولتغير حجم الشكل بدقه رقميه او بمعنى اصح بنسبه مئويه ، إضغط على الشكل ضغطاً مزدوجا حتى يظهر لك مربع Format Auto
اختر Size كما بالشكل التالى :




٤ – حدد النسب المئوية لطول و عرض الشكل من المستطيلين Height و Width داخل مربع Scale ثم اضغط Ok .
٩ – لإضافه لون الى الشكل حدد الشكل ثم إضغط زر تلوين الشكل Fill Color الموجود فى شريط اداوت الرسم كما ذكرنا من قبل ، ستظهر قائمه الالوان المفترضه من قبل البرنامج اختر الون الذى تريده كما بالشكل التالى :




٦ – إذا اردت لون اخر غير الموجود بين هذه الالوان ، انقر More Fill Color فتظهر لك نافذه Color والتي يمكنك من اختيار لون من الالوان الموجوده في Standard أو إضافه لون من الوان العنصر Custom كما بالشكل التالي :



سيظهر الشكل بعد التلوين كما هنا:




٧ - لإضافه تأثير اخر لمحتوى الشكل من الالوان اضغط على Fill Effects من نفس قائمه الالوان من شريط الرسم حتى يظهر مربع الحوار
۲ - لإضافه تأثير اخر لمحتوى الشكل التالى:



٨ – لشرح خواص هذا المربع سنرسم دائرة لاظهار مزيا هذا الاختيار بعمق اضغط على Gradient والذي يتحكم في عمل تدرجات لونيه على الشكل ، اختر One Color من المستطيل Colors العلوى إذا كنت تريد لونا واحدا فقط للشكل ثم حدد الخيار From Center اسفل المربع ثم الضغط Oclor عند المنتخدام لونين اختر Tow Colors وحددهما من المستطلين Color 1 و Color 2 .

خيارات المستطيل السفلي Shading Style تتحكم في نوع التدرج إما افقي Horizontal او رأسي Vertical او مائل Diagonal او من منتصف الشكل From Center او من الزاويه From Corner .



إستخدام الظلال والتظليل Shadow:

تعتبر إضافه ظل وظلال للشكل احدى الطرق لإضافه عمق او بعد ثلاثي الابعاد للشكل ، لذا يساعد زر التظليل Shadow Setting الموجود في شريط الرسم في إضافه جميع تأثيرات التظليل للاشكال والرسومات مكونه شريط والذي يظهر بالضغظ على الزر ثم اختيار Shadow Setting هي كما بالشكل :




- ۱ زر تشغیل و إیقاف خاصیه الظل On/Off Shadow
- ٢ زر تحريك التظليل لأعلى Nudge Shadow Up
- Nudge Shadow Down زر تحريك التظليل لأسفل ٣
 - ٤ زر تحريك التظليل لليسار Nudge Shadow Left
- ٥ زر تحريك النظليل لليمين Nudge Shadow Right
 - 7 زر تلوین التظلیل Color Shadow


و لإضافه هذا التأثير على الشكل:

١- حدد الشكل ثم اضغط على زر Shadow Setting ومن القائمه التي ستظهر اختر نوع التظليل الذي تريد كما بالشكل التالى:


أحمد بسطاوي ____



سيظهر الشكل كالتالي:




٢ – إذا اردت تغيير لون التظليل اضغط زر تلوين التظليل حتى تظهر قائمه الالوان المتاحه كما بالشكل التالى :





۳ – من الخيار Semitransparent Shadow يمكنك تغير لون التظليل الى درجه اخرى من نفس اللون اغمق ، اما الاخيار Semitransparent Shadow من فيس اللون اغمق ، اما الاخيار Color فيتيح لك اختيار الوان اخرى إضافيه كما ذكرنا سابقا .

٤ - أزرار تحريك التظليل لأعلى واسف ولليسار واليمين تساعدك على اختيار مكان التظليل كما تحب تمام وبالعمق الذي تريده كما ترى هنا على سبيل المثال:



ما يمكنك تلوين الخط الخارجي للشكل عن طريق الضغط مرتين على الشكل ثم اختيار لون ونمط وشكل وسمك الخط من المستطيل الاوسط Line من العنصر Colors and Lines كما هنا:





الرسم ثلاثي الابعاد:

يساعد زر البعد الثلاثي Style D۳ الموجود في شريط الرسم إضافه جميع التأثيرات الثلاثيه والابعاد للاشكال والرسومات ، ويظهر بالضغط فوق الرز واختيار D Setting۳ كما بالشكل التالي :



١ – زر تشغيل وايقاف خاصيه البعد الثالث

٢ – زر تدوير الشكل للاسفل

٣ – زر تدوير الشكل لاعلى

٤ – زر تدوير الشكل لليمين

٥ – زر تدوير الشكل لليسار

7 - زر العمق Depth

V – زر اختیار اتجاه لاشکل Direction


٨ – زر الإضاءة Lighting

٩ - زر اختيار شكل سطح الرسم


۱۰ ـ زر تعبين لون الشكل الثلاثي الابعاد D color۳

لإضافة هذ التأثير على الشكل اتبع الاتى:


١ - حدد الشكل المرسوم ثم إضغط زر T Style ومن القائمه التي تظهر اختر شكل البعد الثالث الذي تريد ...




وسيظهر الشكل بعد التاثير كالتالى:



۲ – إذا اردت تغيير تأثيرات الالوان ، إضغط على تغيير لون الشكل الثلاثي البعد D Color۳ حتى تظهر قائمه الالوان المتاحه ..




٣- اختر اللون الذي تريد ان يظهر ومن الزر More 3D Colors يمكن تغير الالوان الى اخرى كما عرفنا قبلا ..




٤ – إذا اردنا تدوير الشكل فأزرار تدوير الشكل تساعدك على ذلك ، اما زر الإضاءة فيوفر لك اشكال او أوضاع متعدده من الإضاءة من جميع الجهات وثلاث درجات لشده الضوء .

تداخل الاشكال:


من الطبيعي جدا ان يتم استخدام اكثر من رسم داخل الملف الواحد ومن الطبيعي اكثر ان تكون هناك إمكانيه لوضع وترتيب هذه الاشكال بالوضع الملائم لغرض الملف او صاحب الملف و هذه الخاصيه تسمي Layering في برنامج Word ولتوضيح هذه الخاصيه اكثر تخيل الشكل التالي :




سنرى ان الدائرة تغطى على المثلث والثاني قام بنفس الوضع مع المستطيل ولتغير الوضع بين المثلث والدائرة مثلاً - حدد المثلث ثم اضغط Draw من شريط الرسم كما بالشكل التالي :



٢ – إضغط على Order ثم اختر الامر Bring To Front ليظهر الشكل كالتالي .




سنرى في نفس القائمه الخواص الاخرى مثل ارسال شكل الى خلفيه مجموعه من الاشكال Send To Back وارسال شكل الى الامام او الخلف وإظهار الشكل امام النص .



٤ – لترتيب الاشكال جميعا (عن طريق الضفط مع الاستمرار على مفتاح Shift ثم حدد كل شكل على حده) ثم إضغط Draw ومنها الامر Align ثم اختر شكل الترتيب من الخيارات التي ستظهر على النحو التالى:

أحمد بسطاوى 171211..9



. Align Left لترتيب الاشكال لليسار

- Align Center لترتيب الاشكال الى الوسط.

-Aling Right التريب الى اليمين . -Align Top لترتيب الاشكال للأعلى .

-Align Middle لترتيب الاشكال ال ىالوسط (كل الاشكال اعلى بعضهم) .

-Align Bottom لترتيب الاشكال الى الاسفل .

-Distribute Horizontally لترتيب الأشكال افيقا بالنسبه الى مركزها .

-Distribute Vertically لترتيب الاشكال رأسيا بالنسبه الى مراكزها .

-Relative to Page لترتيب الاشكال نسبه الى الصفحه.